

Windows 10 Wie starte ich?

Inhalt

Anmeldeoptionen bei Windows 10	2
Apps	2
Ausschalten	2
Bildschirmeinstellungen	2
Bildschirmhintergrund u.a.	2
Computerverwaltung	2
Cortana	2
Datenschutz	2
Desktops, mehrere einrichten	2
Edge	2
Explorer starten	2
Eingabeaufforderung zum Starten von Befehlen	2
Einstellungen	2
E-Mail.....	3
Festplattenverwaltung	3
Geräteeinstellungen (Drucker, Scanner, Peripheriegeräte)	3
Gerätemanager starten	3
Icons im Startfenster gruppieren und mit einem Namen versehen	3
Kachelgröße verändern	3
Konten einstellen.....	3
Lesemodus bei dem Browser Edge	3
Microsoft Konto	3
Netzwerk in Betrieb nehmen.....	3
Netzwerk und Internet	3
Ninite	4
Passworteingabe sparen.....	4
PC ausschalten.....	4
Programme die geprüft wurden.....	4
Programme mit NINITE herunterladen.....	4
Programme die hängen abschalten	4
Programme oder Apps auf die Taskleiste schicken	4
Sprachsteuerung	4
Start nach der Installation.....	4
System	4
Systemsteuerung.....	4
Task-Manager starten	4
Technisches Fenster (kleines Startmenü) starten	5
Update und Sicherheit	5
Windows 10 Tipps, Literatur.....	5
WLAN	5
Windows 10 Tastenkombinationen (die wichtigsten)	6
Windows 10 Update funktioniert nicht	7
Win-10-Upgrade sofort installieren mit Microsoft Media Creation Tool	7
Windows-10-Upgrade mit dem Tool wuaucvt?	7
Windows 10 ISO Dateien stehen zum öffentlichen Download bereit.....	8

Windows 10 Wie starte ich?

Anmeldeoptionen bei Windows 10

Mit PIN anmelden

Start | Einstellungen | Konten | Anmeldeoptionen

Apps

Auf dem Startbildschirm unten links, unter “Alle Apps“ sind alle Programme und Apps alphabetisch geordnet zu finden.

Ausschalten

Im Startfenster unten links auf ein/aus klicken.

Herunterfahren oder neu starten

Bildschirmeinstellungen

Einstellungen | System |

Bildschirmhintergrund u.a.

Einstellungen | Personalisierung |

Computerverwaltung

Windows-Taste + x | Computerverwaltung

Cortana

Sprachsteuerung des PCs

Start | alle Programme | Cortana |

Datenschutz

Was möchte ich von mir alles preisgeben?

Einstellungen | Datenschutz |

Desktops, mehrere einrichten

Auf der Startleiste auf Taskansicht klicken.

Rechts oberhalb vom Datum auf “neuen Desktop“ klicken.

Edge

Der neue Browser von Microsoft

Start | Alle Programme | E(dge) |

Explorer starten

Unten links im Startfenster auf Explorer klicken

Eingabeaufforderung zum Starten von Befehlen

Windows-Taste + x | Eingabeaufforderung

Einstellungen

Unten links im Startfenster auf Einstellungen klicken

Windows 10 Wie starte ich?

E-Mail

Windows 10 hat kein E-Mail-Programm

Alternativen:

Outlook 2013 Aus: (aus Microsoft Office)

Windows Live Mail 2012

Thunderbird 38.01.

Incredit Mail

Winmail Opener

oder irgendein E-Mail-Programm aus dem Internet

Aus: http://www.chip.de/Downloads_13649224.html?tid1=38923

Festplattenverwaltung

Windows-Taste + x | Datenträgerverwaltung

Geräteinstellungen (Drucker, Scanner, Peripheriegeräte)

Einstellungen | Geräte |

Gerätemanager starten

Windows-Taste + x | Gerätemanager

Programme deinstallieren

Windows-Taste + x | Programme und features |

Icons im Startfenster gruppieren und mit einem Namen versehen

Jede Icongruppe kann mit einem eigenen Namen versehen werden, dafür mit der Maus auf das Gleichheitszeichen im Icon-Gruppenfenster klicken und Namen eingeben.

Kachelgröße verändern

Alle Kacheln können in der Größe verändert und gelöscht werden. Die Kachel "Spiele und mehr" soll auf klein eingestellt werden. Rechts anklicken "Größe ändern"

Konten einstellen

Start | Einstellungen | Konten | Anmeldeoptionen |

Lesemodus bei dem Browser Edge

Alles ohne Reklame lesen!

Edge starten | oben rechts in der Taskleiste auf das stilisierte Buch klicken

Microsoft Konto

Hat man ein Konto bei Microsoft dann werden alle dort gespeicherten Daten von meinen anderen Installationen übernommen und ich kann im Microsoft-Shop Apps runterladen.

Netzwerk in Betrieb nehmen

Unten rechts in der Taskleiste, mit rechter Maustaste auf den kleinen Fernseher klicken

Netzwerk und Freigabecenter öffnen

Netzwerkerkennung und Dateifreigabe aktivieren.

Netzwerk und Internet

Unten rechts im Startbildschirm: Einstellungen | Netzwerk und Internet |

Windows 10 Wie starte ich?

Ninite

Programm um kostenlose Software von verschiedenen Herstellern in einem Rutsch herunterzuladen und zu installieren.

<https://ninite.com/>

Passworteingabe sparen

Durch Eingabe des Befehls *netplwiz* in die Eingabeaufforderung kann man sich auch das Startpassword sparen!

PC ausschalten

Dieser Button ist auch auf dem Startbildschirm unten links zu erreichen

Programme die geprüft wurden

Acronis True Image 15, Acronis Disk Director 12, Avira, Adobe Reader, Audacity, AVS Audiokonverter, Capella software, Easy BCD, Filezilla, Framework, Gimp, Google Earth, Glary Utilities, Infra Recorder, Irfan View, Java, Libre Office, Lame Encoder, Malwarebytes, MP3 Tag, Nero ab Version 9, NET Office 2003 und neuer, PDF 24 Creator, PDF-Factoty, Quicken 2014 und neuer, Stellarium, Sumatra PDF, Thunderbird, TeamViewer 10, VLC Media Player, Virtual Box.

Programme mit NINITE herunterladen

Kostenlose Software mit NINITE in einem Rutsch runterladen: <https://ninite.com/>

Programme die hängen abschalten

Windows-Taste + x | Task-Manager starten |

In der Karte Prozesse sucht man das Programm und schaltet es ab.

Programme oder Apps auf die Taskleiste schicken

Möchte man ein Programm oder eine App an die Startleiste anheften, mit rechts anklicken und dann auf "An Taskleiste anheften" klicken.

Sprachsteuerung

Im Startfenster auf Cortana klicken.

Start nach der Installation.

Startbildschirm

Einloggen durch Eingabe der PIN

Alle benötigten Programme installieren.

System

Windows-Taste + x | System oder

Windows + Pause-Taste

Systemsteuerung

Windows-Taste + x | Systemsteuerung |

Task-Manager starten

Windows-Taste + x

Windows 10 Wie starte ich?

Unter dem Reiter Autostart kann man alle Programme deaktivieren die beim Start von Windows mit-starten. Den Virenschanner, die Sicherungssoftware und das WLAN müssen zusammen mit Windows starten.

Technisches Fenster (kleines Startmenü) starten

Windows-Taste + x |

Update und Sicherheit

Einstellungen | Update und Sicherheit |

Windows 10 Tipps, Literatur



9,90 EUR



9,90 EUR

WLAN

Nur bei PCs oder Laptops die WLAN Haben
Start | Einstellungen | Netzwerk und Internet | WLAN |

Windows 10 Wie starte ich?

Windows 10 Tastenkombinationen (die wichtigsten)

Tastenkombination	Auswirkung
Windows-Taste	Wechselt zwischen Startbildschirm und der letzten App
Windows-Taste + C	Öffnet die Charm-Leiste, diese wird an der rechten Seite des Desktops eingeblendet. Gleichzeitig wird Uhrzeit und Datum angezeigt
Windows-Taste + D	Wechselt zum Desktop
Windows-Taste + E	Startet den Windows-Explorer
Windows-Taste + F	Öffnet das Suchfenster für Dateien
Windows-Taste + H	Öffnet das Teilen-Menü in der Charm-Leiste
Windows-Taste + I	Öffnet das Einstellungsmenü in der Charm-Leiste, inklusive Systemsteuerung
Windows-Taste + K	Öffnet das Geräte-Menü in der Charm-Leiste
Windows-Taste + L	Sperrt das System
Windows-Taste + Q	Öffnet das Suchmenü für Apps
Windows-Taste + P	Öffnet die Optionen für einen zweiten Bildschirm
Windows-Taste + R	Öffnet den Ausführen-Dialog.
Windows-Taste + U	Öffnet das Center für die erleichterte Bedienung (Bildschirmleupe, Bildschirmtastatur, hoher Kontrast etc.)
Windows-Taste + X	Öffnet eine Art kleines Startmenü, aus dem man unter anderem zum Geräte-Manager oder zur Datenträgerverwaltung gelangt.
Windows-Taste + Enter	Startet die Sprachausgabe
Bild ab	Verschiebt die Kacheln des Startbildschirms nach links
Bild auf	Verschiebt die Kacheln des Startbildschirms nach rechts

Windows 10 Wie starte ich?

Windows 10 Update funktioniert nicht

Das Update-Icon erscheint nicht in der Schnellstartleiste



1. Ihr Betriebssystem ist nicht auf dem neuesten Stand sprich Windows 7 SP1 oder Windows 8.1 Update.
2. Die automatische Update-Funktion ist ausgeschaltet.
3. Sie haben die Windows Updatevorgang blockiert oder ausgeschaltet.
4. Sie haben keine original-Windows-Version.
5. Auf Ihrem System laufen Windows 7 Enterprise, Windows 8/8.1 Enterprise, oder Windows RT/RT 8.1. Diese Windows-Varianten sind von einer Update-Reservierung ausgeschlossen.
6. Ihre Installation ist Teil eines Betriebs- oder Schulnetzwerks. (Bitten Sie mit Ihrem IT-Administrator um Hilfe.)

Wenn die ersten drei Punkte in Ordnung sind sollte das Icon rechts unten in der Taskleiste erscheinen.

Win-10-Upgrade sofort installieren mit Microsoft Media Creation Tool

[Das Media Creation Tool von Microsoft installiert Windows 10 sofort.](#)

So installiert ihr Windows 10 auf eurem PC:

1. Ladet euch zuerst den Download [Media Creation Tool](#) herunter. Das Microsoft-Tool gibt es für 32-Bit- und 64-Bit-Betriebssysteme.
2. Startet die EXE-Datei und wählt die Option aus: *Jetzt Upgrade für diesen PC ausführen*. Klickt auf *Weiter*. Das Tool lädt nun die Installationsdateien für Windows 10 herunter. Das kann je nach Internetgeschwindigkeit etwas dauern. Wartet bis die Anzeige im Fenster *Windows 10 wird heruntergeladen* 100% erreicht.
3. Nach dem Download überprüft das Tool die Daten. Im Anschluss werden die Windows-10-Medien erstellt. Dieser Vorgang kann sich ebenfalls Stunden hinziehen.
4. Folgt den weiteren Anweisungen.

Windows-10-Upgrade mit dem Tool wuauct?

Bei manchen PCs kann man die Aufrüstung von einem existierenden Betriebssystem Windows 7/8 auf 10 nicht durchführen. Das kann damit zusammen hängen das einige Windows-Updates nicht richtig oder gar nicht durchgeführt wurden.

Mit der Löschung der Updateliste bei Windows und der Ausführung von dem Befehl wuauct.exe /updatenow kann man diesen Fehler beheben.

1. Löschen Sie sämtliche Dateien im Ordner (nicht den Ordner selbst) C:\Windows\SoftwareDistribution\Download.
2. Starten sie die Eingabeaufforderung mit Administratorrechte.
3. Geben Sie folgenden Befehl ein: wuauct.exe /updatenow
4. Nach dem .exe muss ein Leerraum stehen.
5. Da es keine weitere Rückmeldung seitens des Programmes gibt empfiehlt es sich den Task Manager zu starten um die Arbeit der CPU und die Arbeit des Ethernet zu beobachten.

Windows 10 Wie starte ich?

Windows 10 ISO Dateien stehen zum öffentlichen Download bereit

Veröffentlicht: 29.07.2015 06:56

Die Installationsmedien für Windows 10 können ab sofort bei Microsoft heruntergeladen werden. Zur Auswahl steht dabei entweder das von vorherigen Versionen bekannten Media Creation Tool oder eben die kompletten ISO-Dateien. Mit dem Media Creation Tool kann ein bootfähiger USB-Stick erstellt werden, mit dem Windows 10 dann auf beliebigen Geräten installiert werden kann. Auch das kostenlose Upgrade von Windows 7 oder 8.1 aus ist sowohl mit dem Media Creation Tool als auch mit den ISO-Dateien möglich.

Hier die Downloadadressen:

[**Downloadseite für das Windows 10 Media Creation Tool**](#)

[**Windows 10 32 Bit ISO Deutsch \(Home und Pro\)**](#)

[**Windows 10 64 Bit ISO Deutsch \(Home und Pro\)**](#)